## メールソフト設定 メール(Outlook2016版) IMAP overSSL/SMTP over SSL利用

■新規設定

Outlook 2016 を起動します。

「アカウントの追加」をクリックします。



「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

アカウントの追加 <b>自動アカウント セットアップ</b> アカウントを手動で設定する/	)、または他の種類のサーバーに接続します。
◎ 電子メール アカウント( <u>A)</u>	
名前(江):	例: Eiji Yasuda
電子メール アドレス(E):	例;eiji@contoso.com
パスワード( <u>P</u> ): パスワードの確認入力( <u>T</u> ):	
◎ 自分で電子メールやその他の	インターネット サービス フロハイターから提供され びジスワートを入力してくたさい。 サービスを使うための設定をする (手動設定)(M) < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「POP または IMAP」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

アカウントの追加	×
サービスの選択	×.
<ul> <li>Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアイ</li> <li>POP または IMAP(P) POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します</li> <li>その他(Q) 以下の一覧に示されている種類のサーバーに接続します</li> <li>Fax Mail Transport</li> </ul>	<b>A)</b> ウセスします
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

各設定内容の入力と選択を行います。



名前	お客様のお名前	
電子メールアドレス	*****@videw.com	
アカウントの種類	IMAP	
受信メールサーバー	pop.videw.com	
送信メールサーバー	smtp.videw.com	
アカウント名	*****@videw.com	
パスワード	お客様のメールパスワード	
パスワードを保存する	チェックする	

を入力し、「詳細設定」をクリックします。

「送信サーバー」タブをクリックします。



「送信サーバー (SMTP)は認証が必要」をチェックし、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択、「OK」ボタンをクリックします。

「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定		
全般 送信サーバー 詳細設定		
サーバーのポート番号		
受信サーバー (POP3)( <u>I</u> ): 993 標準設定( <u>D</u> )		
☑ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)		
送信サーバー (SMTP)(U): 405 使用する暗号化接続の種類(C): SSL V		
サーバーのタイムアウト(I) 短い <b>し</b> 長い 1 分		
配信 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――		
□ サーバーから削除する(R) 14 ÷ 日後		
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(凹)		
ОК <b>+</b> туси		

受信サーバー(IMAP)	993
送信サーバー(SMTP)	465

・「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」 にチェックを入れます。 ・ [使用する暗号化接続の種類]は「SSL」を選択します。

入力が完了したら、「OK」ボタンをクリックします。

「テスト アカウント設定」画面が表示されます。

テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。		中止( <u>S)</u> 閉じる( <u>C</u> )
970 ID-	状況	
<ul> <li>✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン</li> <li>✓ テスト電子メール メッセージの送信</li> </ul>	完了 完了	

テストが完了したら、「閉じる」ボタンをクリックします。

セットアップの完了です。

アカウントの追加	<u>×</u>
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	別のアカウントの追加( <u>A</u> )
	< 戻る(B) 完了

「完了」をクリックして、設定を終了します。