メールソフト設定 メール(iOS版) IMAP over SSL/SMTP over SSL設定

■新規設定



「設定」をタップします。

••••0 d	ocomo 穼 15:45	79% 💷 🗲
	設定	
	バッテリー	>
	プライバシー	>
	iCloud	>
\bigcirc	iTunes & App Store	>
	メール/連絡先/カレンダー	>
	メモ	>
	リマインダー	>
	電話	>
	メッセージ	>
	FaceTime	>
	マップ	>
(\pm)	コンパス	>
「メ・	ール/連絡先/カレンダ-	ー」をタッン

●●●○○ docomo 穼 15:46	80% 🔲 4
く アカウントを追加 その他	
メール	
メールアカウントを追加	>
連絡先	
LDAPアカウントを追加	>
CardDAVアカウントを追加	>
カレンダー	
CalDAVアカウントを追加	>
照会するカレンダーを追加	>
サーバ	
OS X Serverアカウントを追加	>

「メールアカウントを追加」をタップします。



「その他」をタップします。

●●●○○ docomo 🤶	15:46	80% 💷 🕈
キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	お客様のお名前	
メール	お客様のメールアドレス	
パスワード	•••••	
説明	お客様のメールアドレス	

_	\rightarrow	あ	か	さ	\bigotimes
ć	\supset	た	な	は	空白
AE	BC	ま	や	6	3h (=
	Ŷ	^^	ゎ	、。?!	GX 1J

名前	お客様のお名前
アドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
説明	お客様のメールアドレス

を入力し、「次へ」をタップします。

••••• docomo 名 キャンセル	≈ 15 新規ア1	51 コウント	81% 二 .+ 次へ
IMA	λP	POP	
名前	お客様のお	3名前	
メール	お客様の>	ベールアドレス	
説明	お客様の>	ー ルアドレス	
受信メールサー	受信メールサーバ		
ホスト名	pop. videv	v. com	
ユーザ名	お客様の>	ベールアドレス	
パスワード	•••••	•	
送信メールサー	Ĵ٢		
ホスト名	smtp.vid	ew.com	
ユーザ名	お客様の>	ベールアドレス	
パスワード ・・・・・・・			

「IMAP」をタップしてから、受信メールサーバと送信メールサーバの情報を入力し、「保存」をタップします。

受信メールサーバ

ホスト名	pop.videw.com
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

送信メールサーバ

ホスト名	smtp.videw.com
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定したアカウントをタップします

••••• docomo 穼 15:49	81% 💷 +
く設定 メール/連絡先/カレンダ	·
アカウント	
お客様のメールアドレス メール	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	プッシュ >
メール	
プレビュー	2行 >
TO/CCラベルを表示	\bigcirc
スワイプオプション	>
フラグのスタイル	カラー >
削除前に確認	\bigcirc
画像を読み込む	
スレッドにまとめる	

「SMTP」をタップします。

キャンセル		完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	お客様のメールアドレス	λ
メール	*****@videw.com	>
説明		
受信メールサー	71	
ホスト名	pop.videw.com	
ユーザ名	*****@videw.com	
パスワード	•••••	
送信メールサー	75	
SMTP		サーバなし >
-		

プライマリサーバをタップします。

< SMTP	
プライマリサーバ	
未構成	オフ >
ほかのSMTPサーバ	
1992 - 1998 - 117 Mag	オフ >
200 - 100 - 100 - 100 - 100	オフ >
antip genetic con	オフ >
and gradient	オフ >
antip gradi con	オフ >
	オフ >
and address p	オフ >
NUCL AND A REAL PROPERTY OF	オフ >

送信メールサーバ」の設定が表示されます。

キャンセル	未構成	保存
ホフトタ	anta vidaur com	
ユーザ名	*****@videw.com	
パスワード	•••••	

送信メールサーバ

ホスト名	smtp.videw.com
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

全ての項目を入力し、問題がなければ、右上の『保存』をタップします。

< SMTP	
プライマリサーバ	
smtp.videw.com	オン >
ほかのSMTPサーバ	
	オフ >
478 - 1192 - 148 - 141 - 141	オフ >
	オフ >
	オフ >
	オフ >
and one	オフ >
and a second second	オフ >
NAMES AND ADDRESS OF	オフ >

全ての項目を入力し、問題がなければ、右上の『完了』をタップします。

キャンセル	完了
サーバ	
送信メールサーバ	
ホスト名 smtp.videv	v.com
ユーザ名 *****@vio	dew.com
	••••
SSLを使用	
SSLを使用 認証	・・・・ パスワード >
バスジート SSLを使用 認証 サーバポート 587 →	・・・・ パスワード > 465(こ変更
バスシート SSLを使用 認証 サーバポート 587 →	・・・・ パスワード > 465に変更
バス・ワート SSLを使用 認証 サーバポート 587 →	・・・・ パスワード > 465に変更
バス・シート SSLを使用 認証 サーバポート 587 →	パスワード > 465に変更

認証	パスワード
サーバポート	465

「戻る」をタップします。

く戻る SMTP	
プライマリサーバ	
	オン >
ほかのSMTPサーバ	

「詳細」をタップします。

キャンセル 石川	5	行
メール	****@videw.com	>
説明		
受信メールサー	75	
ホスト名	pop.videw.com	
ユーザ名	****@videw.com	
パスワード	•••••	
送信メールサー	75	
SMTP	smtp.videw.com	>
詳細		>

詳細画面の下方にある「受信設定」から、各項目を設定し「戻る」をタップします。

く戻る 詳細	
削除したメッヤージの移動先・	
削除済メールボックス	~
アーカイブメールボックス	
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
認証	>
サーバから削除	しない >
サーバポート 993	

SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバから削除	しない
サーバポート	993

右上の『完了』をタップします。

キャンセル	完了
アカウント	

設定は以上です。